

Creare un DVD con menù utilizzando i filmati prodotti con Windows Movie Maker

Questa attività permette di montare più filmati prodotti con Windows Movie Maker (ma anche filmati diversi) su un unico DVD, inserendo anche il menù.

L'attività presentata si avvale di solo software gratuito.



- Se sul PC è presente Nero Vision (software commerciale) è possibile effettuare la stessa procedura con questo software
- Nel sistema operativo Windows Vista è presente un software per questa attività (vedi indicazioni a parte)

Convertire il filmato


I filmati prodotti con Windows Movie Maker sono in formato wmv, formato non riconosciuto dal software che utilizzeremo per montare il DVD. E' quindi necessario convertirlo.

Scaricare quindi **Any Video Converter Free Version** (la versione freeware: nella stessa pagina sono presenti anche versioni commerciali) all'indirizzo


<http://www.any-video-converter.com/>

	<p>Installare ed avviare il software</p>
	<p>Add video</p>


Laboratorio Personalizzazione del software




Aggiungiamo i filmati da convertire
(nell'esempio Cappuccetto Rosso, Cicala formica e Il vestito nuovo)



Edit / options




Browse




Selezioniamo la cartella dove vogliamo
salvare i video convertiti
Confermare
Non serve impostare altro

Laboratorio Personalizzazione del software



Nella tendina selezionare il formato per il salvataggio **MPEG-II Movie (*.mpg)**




Encoding
Start encoding

<input type="checkbox"/>	Name	Duration	Format	Video Size	FPS	Status
<input type="checkbox"/>	il vestito nuovo.wmv	00:00:25	WMV3	640x480	1000 ...	Completed
<input checked="" type="checkbox"/>	cappuccetto.wmv	00:00:29	WMV3	640x480	1000 ...	7%
<input checked="" type="checkbox"/>	cicala formica.wmv	00:00:29	WMV3	640x480	1000 ...	Waiting


Attendere il completamento del processo
Chiudere il programma

Scaricare ora il software che servirà per realizzare il DVD : **DVDStyler**, all'indirizzo <http://dvdstyler.sourceforge.net/downloads.html>




Installare ed avviare il software


Laboratorio Personalizzazione del software



Sul bordo sinistro scegliere 'Sfondi'.
Con un doppio click su un'immagine applicarla come sfondo (è possibile agire anche a trascinamento)




Se si desidera inserire un'immagine propria aprire (sempre a sinistra) la scheda Directories e cercare una propria immagine




Aprire la scheda Bottoni e trascinare un pulsante sul menù
Un click destro sul pulsante e scegliere "proprietà" per modificarlo


Laboratorio Personalizzazione del software



Per ora pensiamo solo all'aspetto del pulsante (look)



Inseriamo un pulsante per ogni filmato




Associamo ora correttamente la voce al filmato (anche se per ora non sono ancora stati inseriti). Sempre da proprietà:


- jump title 1;
- jump title 2;
- jump title 3;

e così via


Laboratorio Personalizzazione del software



Riprendiamo la scheda Directory, cerchiamo i video (convertiti in MPG) e traciniamoli nella barra inferiore (nell'ordine indicato dall'azione dei pulsanti)




File – salva salva il progetto (che potremo riaprire e modificare)



File – scrivi dvd

Laboratorio Personalizzazione del software



E' possibile masterizzare direttamente il dvd oppure creare un'immagine iso da riaprire con un altro programma di masterizzazione